

Hinweise zur

Installation von **abakus^{BT}** unter Citrix MetaFrame

Zur Installation der Anwendung gehen Sie bitte so vor:

1. Melden Sie sich als Administrator an einem Citrix MetaFrame Server an.
2. Starten Sie das Setup auf der CD-Rom (setup.exe).
3. Geben Sie bitte als Installationspfad den Pfad Ihres Shared für Programme ein (z.B. p:\abakusbt).
4. Als Datenpfad geben Sie bitte den Pfad Ihres Shared für Daten ein, auf welches die Anwender von abakus^{BT} und die Anwendung selbst Zugriff hat (z.B. n:\abakusbt\daten).
5. Bei der Frage, ob Sie die BDE installieren möchten, wählen Sie Nein.

Zur Installation der Datenbank gehen Sie bitte so vor:

1. Wechseln Sie in den Unterordner /BDE32 auf der CD-Rom.
2. Starten Sie das Setup für eine unattended Installation über eine Console wie folgt:

```
setup.exe -a -r -f1<Laufwerk:\Pfad\bde_setup.iss>  
-f2<Laufwerk:\Pfad\bde_log.log>
```

Erläuterung der Parameter:

- a Administrative Installation
- r Record Mode - zeichnet Ihre Einstellungen auf
- f1 Response File - Datei für die unattended Installation
- f2 Log File - Datei mit Ergebnissen der Silent Installation

Das Laufwerk und der Pfad für die Ausgabe-Dateien müssen direkt hinter den Parametern stehen, d.h. ohne Leer-Zeichen.

Beispiel: ... -f1c:\temp\bde_setup.iss

3. Wählen Sie als Installationsverzeichnis auch für die BDE Ihr Shared für Programme (z.B. p:\bde32).
4. Um die eben erstellte unattended Installation auf einem weiteren Citrix MetaFrame Server auszuführen, rufen Sie das Setup der BDE wie folgt auf:

```
setup.exe -a -s -f1<Laufwerk:\Pfad\bde_setup.iss>  
-f2<Laufwerk:\Pfad\bde_log.log>
```

Erläuterung der Parameter:

- s Silent Setup

Export der Registry für eine unattended Installation:

Sollte beim Start von abakus^{BT} die Fehlermeldung "LOCAL SHARE" muss auf "TRUE" stehen erscheinen, starten Sie bitte die BDE-Oberfläche unter Start > Systemsteuerung > BDE-Verwaltung oder direkt aus dem Installationsverzeichnis der BDE.

1. Wählen Sie den Karteireiter Konfiguration.
2. Öffnen Sie den Knoten Konfiguration > System > INIT.
3. Setzen Sie den Wert "LOCAL SHARE" auf "TRUE".
4. Klicken Sie auf übernehmen und starten Sie ggf. die BDE neu.
5. Öffnen Sie die Registry und suchen Sie nach "LOCAL SHARE".
6. Hierzu finden Sie einen Eintrag, der sich wie folgt aufbaut:

Borland > Database Engine > Settings > SYSTEM > INIT

7. Exportieren Sie diesen Registry-Eintrag für die Einbindung in Ihre unattended Installation weiterer Citrix MetaFrame Server.

Hinweis zur BDE- Installation:

Die Installation der BDE (Borland Database Engine) muss auf jedem Citrix MetaFrame Server durchgeführt werden, da der Anwender bzw. abakus^{BT} die Treiber der BDE benötigt, um auf die Datenbank zuzugreifen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Installationsanleitung bietet keine Gewähr auf Richtigkeit. Abweichungen können je nach Version bzw. Konfiguration Ihrer Systeme entstehen. Für die Installation Demo-Version besteht kein Support-Anspruch, doch helfen wir Ihnen bei Fragen zum Programm oder falls Probleme auftreten sollten gerne weiter.

Wieder verteilbare Teile der Borland BDE sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Inprise/Borland International Inc.

abakus^{BT} ist eine eingetragene Marke der highQ Computerlösungen GmbH.

Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.